

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	İzolasyon kartları ile ilgili bilgi eklenmesi.	3.sayfa	08.08.2010	Uzm. Dr. Arif FİDAN
Gözden geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	03.04.2020	Eğitim Enfeksiyon Hemşiresi Ece Nur TOPCU
Gözden geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	10.04.2023	Eğitim Enfeksiyon Hemşiresi Ece Nur TOPCU
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ KURULU BAŞKANI		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : EN-TL-07 Yayın Tarihi :20.03.2014 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3
	VRE 'DE İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesi'nde ortaya çıkabilecek VRE enfeksiyonları önlemek için gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, olası salgınları kontrol altına almaktır. Hastanedeki tüm birimleri ve bu birimlerdeki tüm çalışanları kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

VRE : Vankomisin Rezistans Enterekok

3. REFERANS DOKÜMANLAR

İzolasyon Prosedürü

Eldiven Giyme ve El Yıkama Talimatı

Hastane Temizliği Prosedürü

Dezenfektan Kullanım Listesi

İzolasyon Uygulama Takip Formu

4. UYGULAMA

- Yoğun bakım ünitelerinde bir aydan uzun süre yatan veya başka amaçlı kültürlerde VRE (Vankomisin Rezistans Enterekok) üremesi durumunda Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Kuruluna haber verilir.
- VRE saptanması veya şüphelenilmesi durumunda İzolasyon Prosedürü'ne göre temas izolasyonu uygulanır. Hasta özel izolasyon odasına alınır. Eğer ilgili bölüm dolu ise hasta tek kişilik bir odaya alınabilir. Çok sayıda aynı durumda hasta varsa VRE saptananlar aynı odada yatırılabilir.
- Hastaya özel stetoskop, tansiyon aleti, termometre vs. malzemeler bulundurulur, eğer bu aletlerin/ malzemelerin dışarıya çıkışı gerekiyorsa dezenfekte edilir.
- Odaya girişte önlük giyilir ve önlüğün odada kalması sağlanır.
- Hasta odasına girişte-çıkışta eller alkol bazlı el dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
- Hasta ve enfekte metaryal ile temasta eldiven (steril olmayan) giyilir, odadan çıkmadan eldiven çıkartılır ve eller Eldiven Giyme ve El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
- VRE ile enfekte hastanın transferi söz konusu olursa, hastanın lezyonları varsa kapatılır, hasta taşıyan kişiler önlük, eldiven ve maske giymelidir. Transfer edilen araç transferden sonra dezenfekte edilir.
- Bir klinikte 2-3 hasta VRE ile enfekte ise, diğer hastalar ve personelden burun ve el kültürleri alınarak taşıyıcılar belirlenmelidir.
- Odaların temizliğine dikkat edilir ve Hastane Temizliği Prosedürüne göre ilgili bölüm temizlik talimatlarına uygun olarak temizlik işlemleri yapılır.
- Dezenfeksiyon işlemi Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen dezenfektan ile yapılır.
- Hastanın çamaşırları, diğer çamaşırlardan ayrı olarak toplanılır, diğer çamaşırlarla karıştırılmaz, personele ve çamaşırvhaneye ayrıca belirtilir
- VRE saptanan yeni olguların ünitesinde yatan tüm hastalardan gaita kültürü örnekleri alınmalıdır.

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : EN-TL-07 Yayın Tarihi :20.03.2014 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :3/3
	VRE 'DE İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI	

- Kültür sonucunda VRE saptanan hastalar için de temas izolasyon önlemleri uygulanmalıdır.
- VRE pozitif hastada haftalık sürveyans kültürü alınmalıdır.
- Temas izolasyonunun sonlandırılması için birbirini takip eden haftalık sürveyans kültürlerinde üç kez negatif (-) gelmesi gerekmektedir.
- Bununla birlikte hasta hala yukarıdaki risk faktörlerini taşıyorsa VRE kolonizasyon veya enfeksiyonun tekrarı kaçınılmazdır. Bu nedenle izolasyonun sonlandırılma kararı Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Kurulu ile birlikte hasta bazında verilmelidir.
- VRE ile kolonize veya enfekte olan hastaların taburculuğunu takiben hasta odalarındaki tüm yüzeyler dezenfekte edilmeli ve bu odalardan ortam kültürleri alınmalıdır.
- Ortam kültürlerinin sonuçları belli oluncaya kadar bu odalara yeni hasta yatırılmaması odadaki malzemelerin başka hastalar için kullanılmaması önerilir.
- Hasta mümkün olduğu kadar az odasının dışına çıkmalıdır.
- Çıkması gerekirse gideceği yer uyarılmalı ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
- Hasta transport küvöz ile taşınıyorsa küvözün içine örtü örtülmeli ve hasta gelince bu örtüler diğer çamaşırlardan ayrı olarak atılmalıdır. Bu araçlar kullanım sonrası Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen dezenfektan ile iyice temizlenmelidir.
- Hastanın genel durumu iyi ise durumu hakkında bilgi verilip yapması gerekenler söylenir.
- Kolonize ve enfekte hastaların verileri düzenli olarak hasta dosyası ve epikrizine işlenir.
- Hastanın durumu uygun ise mümkün olan en kısa sürede taburcu edilmelidir.
- Hasta tekrar aynı hastaneye yattığında sürveyans kültüründe VRE negatif gelene kadar hastaya temas izolasyonu uygulanır.
- Diğer bir sağlık kurumuna devredilirken merkez mutlaka konu hakkında bilgilendirilmelidir.
- Hastanın devri sırasında kullanılan ambulans da gerekli önlemlerin alınması için uyarılmalıdır.
- Önlem olarak VRE'de izolasyonu gerektiren hastanın odasının kapısına temas izolasyonu tanımlayıcısı (kırmızı yıldız) konulur. Bunun dışında hastanın odasına bilgilendirici bir yazı vb. konulmaz.



Temas İzolasyonu Tanımlayıcısı

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Enfeksiyon Hemşiresi ve Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Kurulu sorumludur.